

P. Рассудова

ЎЗБЕК КАШТАЧИЛИК САНЪАТИ
УЗБЕКСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШОВ

Т 9 С Е Н 1979



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
УзССР

P. Рассудова

ЎЗБЕК
КАШТАЧИЛИК
САНЪАТИ



ЎзССР ДАВЛАТ БАДИЙ АДАБИЁТ НАШРИЁТИ
ТОШКЕНТ — 1961

ЎзССР Маданият министрлиги Республика халқ ижоди
уйи- нашрга тайёлланган.

Подготовлено к изданию Республиканским домом
народного творчества Министерства культуры УзССР

T. Одилбеков таҳрири остида
Под редакцией *T. Адилбекова*

Русчадан *T. Мирзаев* таржимаси

Чизмалар ва иллюстрацияларни рассом
K. В. Зарщикова тайёллаган.
Чертежи и иллюстрации подготовлены художником
K. В. Зарщиковой



Үйлар ва кийим-кечакларни безаш учун қўлланадиган кашталар қадим замонлардан бери ўзбек халқи орасида кенг ёйилган. Ўй деворлари, тахмонлар, кўрпа-тўшаклар, ҳар хил майда уй-рўзгор буюмлари, кийим-кечакларнинг айрим қисмлари кашта билан безатиларди, бош кийимларга ҳам кашта тикиларди.

Үйларнинг деворларини безатадиган палаклар, сўзаналар, гулкўрпалар, зардеворлар Узбекистондан ташқарида ҳам машҳурдир. Кашта тикилган чойшаплар, рўйнижо, жойпўшлар янги келин-куёв ўрни устидан ёпилади. Ёстиқ устига тутиш учун такияпўш, тахсарпўш, болиштпўш тикилади, ювинганда артиниш учун танпоккун, сарпоккун ёки сочиқ тайёрланади. Кийим-бошлар бўғжомага ўралади. Рўзгорда сандалпўш, гаврапўш каби буюмлар ҳам ишлатилади. Кексалар гул тикилган маҳсус жойнамоз устида намоз ўқирди. Тошкент ва Фаргонада эркак ва аёлларнинг бош кийими дўппи деб аталса, Шаҳрисабз ва Самарқандда қалпоқ дейилади, аёлларнинг рўмоллари ёки пешона бандаклари, эркакларнинг белига боғлайдиган белбоғлари (Фаргонада чорси, Тошкентда қийиқча, Шаҳрисабзда белқарс) кашта билан ҳашамдор қилиб безатилади.

С древних времен во всех слоях населения Узбекистана широко были распространены разнообразные виды вышивок. Вышивками украшаются стены и ниши комнат, постельные принадлежности, различные мелкие предметы быта, отдельные части одежды, головные уборы.

Наиболее известны внутри и за пределами Узбекистана крупные декоративные вышивки, украшающие стены жилых комнат. Это так называемые паляк, сузани, зардивар. Кроме того существуют вышитые простыни, служащие для покрывания постели новобрачных: руиджо, джойпуш, чойшаб; покрывала на подушки: такъяпуш, тахсарпуш, болинпуш, ястыкпуш; купальные простыни и полотенца. Чистое сложенное белье завертывается в вышитые полотница бугджама, или бугча. Нередко старики совершают молитву (намаз) на специальных вышитых ковриках — джойнамаз.

Обильно украшаются вышивкой головные уборы — тюбетейки — как мужские, так и женские; платки: женские головные — румол, пешона-бандак; мужские поясные — чорси, киничка, белкарс.

В сельских местностях, в особенности там, где население в недавнем прошлом

Кишлоқ жойларда, айниңса яқин ўтмишда халқи күчманчи бўлиб яшаган жойларда, ҳар турли кашта тикилган буюмлар мавжуд эди. Масалан: чой учун чой халта, пул учун пул халта, тароқ учун шона халта, ойна учун ойна халта ва шунга ўхшашлар бор эди.

Кашталар ўзининг тикилиш техникаси, расмларининг композицияси ва ўзига хос гуллари билан бир-биридан фарқ қилиб туради.

Хилма-хил манзарали чойшаплар ранг, баранг гулларга жуда бой бўлади, баъзан улар сидирға гуллни қилиб тикилади, четларига чиройли жияқ тутилади.

XIX асрнинг иккинчи ярмигача бўлган қадимги ўзбек каштаси кейинги даврнинг кашталарига нисбатан жуда сергул бўларди, очиқ жойи қолмас эди. Шунинг учун қадимги кашталарнинг матоси сира кўринмас эди. Чойшапларнинг тўрт чеккасига кашта тикилади (ўртаси бўш қоларди); жойнамознинг уч томонига кашта тикилиб, олд томонига меҳробнинг тасвири туширилади. Майда буюмлар ҳар жойнинг таомилига кўра, ўзига хос гуллар билан безатилади.

Кашта безагининг асоси гулдан иборат бўлиб, уларнинг ўртасига ёки ҳошиясига чирмашган гул шохлари тикилади, бошқа жойлари жимжимадор гул барглар, гул буталари билан қопланади. Гуллик безаклар билан бирга йирик кашта тикилган буюмлар — сўзана ва палакларда турли-туман қушлар, уй-рўзгор, буюмлари (пичоқ, шамдон), қуёш, ой, юлдуз каби фазовий жисмлар ҳам тасвирланади.

Каштанинг ўзига хос хусусияти унинг кўриниши, қўлланиши билангина эмас, балки ишланган жойи билан ҳам ажраблиб туради. Ҳар бир районнинг орнаменти ўзига хосдир. Шунинг учун расмларни Чустники, Шаҳрисабзники, Ургутники

кочевало, распространены вышитые мешочки для чая — чой-халта, для денег — пуль-халта, для гребня — шона-халта, для зеркала — ойна-халта и др.

Различные декоративные вышивки типа покрывал украшаются более богато, с применением непрерывного орнамента, а иногда и сплошного зашивания поля, с выделением нарядной широкой каймы.

Старые узбекские вышивки (до второй половины XIX в.) были значительно насыщены рисунком, чем вышивки более позднего периода; в них почти не оставляли просветов, и поэтому в старых вышивках не видно ткани — основы.

Простыни вышиваются только по краям (центральное поле оставляется свободным); джойнамаз — с трех сторон, причем на верхней, поперечной, стороне обязательно делается изображение михраба, большей частью в виде стрельчатой арки. Мелкие изделия имеют свои орнаментальные композиции, также подчиняющиеся местным традициям.

Основной узор всех вышивок — цветочный: вьющаяся ветка, встречающаяся и в центральном поле, и в кайме вышивки; усложненные дополнительными деталями цветочные розетки; кусты цветов, также расположенные на всей вышивке. Наряду с исключительно цветочным орнаментом нередко встречаются изображения птиц, предметов домашнего обихода (ножи, светильники), изображения солнца, луны, звезд (последние вышиваются в основном в крупных изделиях — сузани, палляках).

Своеобразие вышивок определяется не только видом и назначением изделий, но и районом производства их.

Орнаментальные особенности каждого района прекрасно различаются местным населением, поэтому многие рисунки

деб, жойларнинг номи билан атади.

Узбек каштасилари қўллайдиган чоклар ҳам хилма-хилдир. Тикиш техникаси ҳам буюминг турига, районига ва унинг бажарилиши вақтига қараб белгиланади. Бадий кашта чоклари ҳам уларнинг композицияси, орнаменти ва кашта материали каби ўзгариб туради. Баъзи эски чоклар бир районда йўқолиб ёки эсдан чиқиб, иккинчи районига ўтади ёки тамомила янги чоклар пайдо бўлади.

Қўлингиздаги альбомдан кузатилган мақсад — ўзбек каштасилари орасида ҳозирда мавжуд бўлган миллӣ чоклар билан таништириш ва уларни тикишини ўрганиш учун амалий қўлланма беришдан иборат.

АСОСИЙ МАТЕРИАЛЛАР ВА АСБОБЛАР

Бизгача етиб келган қадимги ўзбек кашталарининг кўпи оқ бўзга (тожикча карбосга) ёки сарғиш маҳаллий пахта ипидан тўқилган «малла»га тикилган. Кейинги пайтлари яратилган кашталарда ҳар хил рангдаги (айниқса қизил ва сариқ) фабрика матолари ишлатила бошлиди.

Кўлда йигирилган ипак ип билан бир қаторда фабрикада ишлаб чиқарилган маҳсус ипларни ишлатиш ҳам ҳозирги замон каштаси учун характерлидир (галакли, ирис, мулине, вискоза каби).

Узбек каштасиларининг асосий куроли нина, анишвона, илма бигиз, чамбарак, керги ва «попур машина»дир.

Ниналарнинг узунлиги ва йўғон-ингичкалиги тикиладиган нарсанинг ҳажми ва турига қараб танланади. Нинадўз деб аталадиган катта нинанинг бир тури иш вақтида тикилаётган материални маҳкамлаб қўйиш ва чамбаракка тараанг тортиш учун ишлатилади.

носят географические названия: чустские, шахрисябзские, ургутские и др.

Швы, применяемые вышивальщицами Узбекистана, очень разнообразны. Техника шитья обусловливается видом изделия, районом и временем его выполнения. Художественные швы, так же как и композиция орнамента и материал вышивок, не остаются неизменными; некоторые старинные швы вовсе исчезают или забываются в одних районах, появляясь в других; нередко усваиваются совершенно новые швы.

Настоящий альбом ставит задачей познакомить читателя с бытующими сейчас среди узбекских вышивальщиц национальными швами и дать практические указания к использованию этих швов.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Дошедшие до нас старинные узбекские вышивки в большинстве своем выполнены на кустарной хлопчатобумажной ткани белого цвета — буз (тадж. карбос), или на малле, вытканной из нитей местного хлопка «гуза» желтовато-коричневого оттенка. В более поздних вышивках начали применяться фабричные ткани различных цветов, в особенности желтого и красного.

Для современных вышивок характерно применение, наряду с шелковыми нитками кустарного производства, специальных фабричных хлопчатобумажных и шелковых ниток (катушечные, ирис, мулине, вискоза и т. д.).

Основными орудиями производства узбекских вышивальщиц являются иглы — игна нина и ниндуз; наперсток — аниш; тамбурный крючок — бигиз (или дараш), пяльцы чамбарак и вышивальная тамбурная машина — «попур машина». Иголку для вышивания — игна нина бе-

Бадий кашталарнинг деярли ҳаммаси нина билан тикилади, лекин илма «занжир» чок учун маҳсус ишланган илма бигиз ва йўрмадўз машиналар ҳам ишлатилади.

Илма бигиз ёки даравши думалоқ ингичка сим бўлиб, узунлиги 5—6 см. дан иборат. Бу сим узунчоқ цилиндр шаклидаги ёғоч дастага ўрнатилади. Ҷигизнинг иккинчи учи доимо илгакли бўлади.

Илма бигиз фақат чамбаракда тикиладиган йўрма кашталарда ишлатилади. Чамбарак ёғочдан доира ёки тўғри тўрт бурчакли қилиб ясалади. Тўғри тўрт бурчакли чамбаракнинг катталиги 110×80 см. бўлади.

XX асрнинг бошларида Ўзбекистоннинг Тошкент, Бухоро, Самарқанд каби йирик шаҳарларда, кейинчалик бошқа жойларда ҳам кашта тикидиган йўрмадўз машиналар пайдо бўлди.

Баъзи бир кашта буюмларини тикишда каштасиilar тўрдан фойдаланишади. Шаҳрисабзда буни буронбой дейилади. Буронбой бир оз крахмалланган оддий дока бўлиб, унга кашта гуллари чизилган бўлади. Фабрикада тўқилган тўр катаклари йирик бўлгани учун каштасиликда ишлатилмайди. Унга тикилган гул қўпол чиқади. Буронбой кашта тикидиган материал устига ёзилиб, атрофи чатиб чиқилади. Буронбой қоплаб тикилган кашта ўзининг нозиклиги ва нафислиги билан ажralиб туради.

Кейинги вақтларда артель каштасиilarи йирик кашталарни тайёрлашда кўчирма қофоз орқали тайёр нусхаларнинг расмини кўчирадиган бўлдилар. Баъзи жойларда сақланиб қолган ва жуда кам учрайдиган дўппи нусхалари бундан мустаснодир. Кашта артелида гулларни маҳсус усталар — чизмакаш-рассомлар чизадилар. Гул, одатда материалга сиёҳ ёки рангли лой билан чизилади. Чизиш-

рут различной длины и толщины в зависимости от величины изделия и вида материала, на котором вышивают. Вторая иголка — индуз, больших размеров, служит лишь для прикрепления вышивающей ткани во время работы, а также для натягивания ткани на пяльцы.

Иглой выполняются все художественные швы, в некоторых вещах даже петельный шов «цепочкой», для которого существует также специальный крючок бигиз и тамбурная машина.

Бигиз, или дарауш, представляет собой тонкую железную проволоку, круглую в сечении, длиною в 5—6 см. С одной стороны она насажена на деревянную рукоятку различной формы (цилиндрической, удлиненной, грушевидной), с другой — заканчивается крючком. Бигиз применяется при выполнении тамбурного шва исключительно на пяльцах.

Чамбарак (пяльцы) — деревянная прямоугольная или круглая рама; ее размер достигает 110×80 см. Ткань натягивается, пришивая ее иглой к краям пялец.

Вышивальная тамбурная машина появилась в начале XX в. впервые среди вышивальщиц больших городов (Ташкент, Бухара, Самарканд), постепенно распространяясь и в других местах.

При вышивании некоторых видов изделий мастерицы используют в качестве канвы буранбой. Буранбой — это слегка накрахмаленная марля с нанесенным на нее узором. Фабричная канва не применяется, так как ее клетки крупны и вышитый по ней узор получается грубым. Буранбой накладывается на вышивающую ткань и приметывается по краям. Вышивки, сделанные по буранбою, отличаются тонкостью и изяществом рисунка.

Вышивальщицы в артелях при изготовлении крупных вышивок последнее время начали пользоваться переводом



да ҳамиш ёки пўлат қаламдан фойдала-
нилади.

Аввал каштанинг ўртасидаги марказий гули чизиб олинади. Бунинг учун ҳошияларни чегараловчи тўғри чизиқлар чизилади. Улчов сифатида қарич ёки махсус таёқча ишлатилади. Сўнгра гул тушадиган жойлар ва уларнинг чегаралари нуқталар билан белгиланади. Давра ғурунжалар, медальонлар, гулдасталар марказдан бошлаб чизилади; сўнг йирик нақшларнинг шакли туширилади.

Кичик кашта гулларини баъзан каштачиларнинг ўзлари чиза берадилар.

Бадиий каштачилар тикаётган буюм битгунча уни кир бўлишдан сақлаш учун гилофга ўраб қўядилар. Битган қисми эса иш халтага солиб қўйилади.

Жойнамоз, чойшап, палак каби йирик кашталарни тикаётганда, айниқса уларга тикилаётган ип, материали қиммат баҳо, ранги очиқ бўлганда ана шундай эҳтиёт қилинади. Майда кашталар, масалан, дўппи кабилар бир парча тоза латта билан ўраб тикилаверади.

Каштачилар ерга ёки сўрига кўрпача солиб, чап оёқларини ярим йиган ҳолда иш тикидилар. Кашта тикиладиган материал эса, ўша ярим йигилган чап оёқнинг тиззаси устига қўйилиб, кўйлакка қадалади ва унинг этаги шу чап оёқ панжаси билан босиб олинади. Баъзан, зарурият туғилса материал тиззалар орасига қистириб қўйилади. Тикилаётган буюмнинг текис туриши учун уни чап қўл билан ҳамиша тортиб турилади. Лекин чап қўлнинг бош бармоғи доим ишлаб туради. Ҳар бир чок тикилганда ип материалыннинг чап томонидан айлантириб келинади, шунда бош бармоқ шига монанд ҳолатга тушиб туради. Ишнинг ҳар чокдаги охирги тортилишида бармоқ секин-аста эгилади, ип ундан осоналик билан сирғалиб тушаверади.

рисунка с заготовленного шаблона при помощи копировальной бумаги (исключением являются кое-где сохранившиеся и изредка употребляющиеся штампованные узоры для тюбетеек); заготовку узора в вышивальных артелях выполняют специальные рисовальщики — чизмакаш.

Узор наносится на ткань от руки чернилами или цветной глиной с помощью тростникового или стального пера.

Прежде всего выделяют пространство центрального поля вышивки. Для этого проводят прямые линии, ограничивающие кайму (расстояние измеряется пальцами или палочкой); затем точками размечают центры основных розеток или букетиков и границы их. Розетки, медальоны и букетики рисуют, начиная с середины; контуры каждого крупного узора наносятся в последнюю очередь.

Рисунки мелких вышивок иногда выполняются вышивальщицами самостоятельно.

В процессе работы вышивальщицы всегда прикрывают свое изделие специальным чехлом, чтобы предохранить его от загрязнения; в чехол вкладывают ту часть ткани, над которой мастерица в данное время не работает, а в перерывах прячется и все изделие. Чехлы употребляются при вышивке крупных сузани, джойнамазов, простыней и т. д. При вышивании мелких предметов, например тюбетеек, их прикрывают куском чистой материи с вырезом, по мере необходимости эта материя передвигается.

Вышивальщица работает обычно сидя на одеяле, постеленном на полу. Левая нога ее, на которую она опирается при работе, полусогнута. Вышиваемая ткань набрасывается на левое колено и прикальвается иголкой к платью, которое женщина подбирает под это колено. Иногда при необходимости ткань зажи-

Бундай рационал усул каштачиларнинг ишига халақит берадиган ипнинг чигалиб қолишидан сақлади.

АСОСИЙ ЧОКЛАР

Узбек каштачилари ишлатадиган чоклар ичидаги энг кўп тарқалганлари қуидагилардир: босма, канда хаёл, чинда хаёл, хомдўзи, йўрма, попур, ироқи, илмоқ, чамак, баҳя ва бошқалар.

Бу чоклардан босма, канда хаёл, чинда хаёл, хомдўзи, йўрма ва ироқилар асосий орнаментларни тикишда қўлланилади; бошқалари ёрдамчи чоклар сифатида ишлатилади, баъзи қисмларга иккинчи даражали орнамент, ажратма чизиқлар (майдага нақшларнинг ички гуллари, нақшлар чизигини бўрттириб кўрсатадиган чизиқларнинг шакллари) тикилади. Каштачиликда энг кўп қўлланадиган чоклардан бири йўрмадир. Орнаментлар босма чок билан тикилганда унинг атрофи йўрма чок билан ўраб чиқлади.

Бир каштага гул тикишда бир неча асосий чокларни қўллашга йўл қўйилмайди. Доимо ҳар бир гул-нусха асосий чоклардан биттаси билан бажарилади.

Матонинг бир томонига сидирра тикилан чок босма чок деб аталади. Бу чок бўйига ёки қўндалангига¹ ўтказилган иплар устига тикилади. Орнаментнинг учеккасидан бу чеккасига қўндалангига узун таг или (нах) ўтказилади, сўнгра тикилаётган матога майдага чок (захм)лар билан чатиб қўйилади.

Бу шундай қилинади: матога тикилаётган расмнинг чап қирғоридан нина санчиб, матонинг ўнг томонига ўтказилади,

¹ «Бўйига» ёки «қўндалангига» сўзлари шартли равнинда ишлатилади. Қўндалангига жойлашувчи ип каштачига нисбатан чапдан ўнга ва чапга ҳаракат қиласи, бўйига жойлашувчи ип юқоридан пастга ва юқорига ҳаракат қиласи.

маят между колениями. Чтобы вышиваемое изделие было ровным, его всегда натягивают левой рукой. При этом постоянно участвует в работе большой палец левой руки. С его помощью отводится нить при выходе иголки с ниткой с левой стороны материи. В конце натягивания большой палец постепенно склоняется, и нитка сама собой сходит с него. Этим, очень рациональным, приемом предотвращается запутывание нитей, что нередко является большой помехой в работе для некоторых вышивальщиц.

ОСНОВНЫЕ ШВЫ

Среди швов, применяемых вышивальщицами Узбекистана, основными и наиболее распространенными являются следующие: басма, канда-хайоль, чинда-хайоль (дуруйя), хомдузи, юрма, попур, ироқи, ильмак, чамак, баҳя и другие.

Басма, канда-хайоль, чинда-хайоль, хомдузи, юрма и ироқи применяются для зашивания основных орнаментов; остальные швы употребляются как подсобные: ими выполняются второстепенные части орнамента (разделительные полоски, внутренние части мелких узоров, контурные линии, оттеняющие очертания узоров). Из главных вышивальных швов употребляется как отделочный шов юрма — им обводятся контуры рисунков при выполнении орнамента швом басма. Применение на одной вышивке для зашивания основного орнамента нескольких главных швов не допускается.

Басма представляет собою односторонний сплошной зашив поверхности узора положенными по горизонтали или по вертикали¹ нитями настила с после-

¹ Слова «по горизонтали» или «по вертикали» приняты условно. «По горизонтали» означает направление нитей, идущих относительно вышивальщицы — слева направо и обратно; «по вертикали» — сверху вниз и обратно.

тагликнинг ипини ўнг томонга қаратада кўндаланг тортиб қўйилади. Нинани тиқилаётган шаклиниг ўнг томонига таг ип охирида санчилади. Матонинг тескари томонидан эса, уни чап томонга ва бироз пастга қиялатиб тортилади; матонинг ипларидан бир нечтасини йигиб, таглик ипининг остидан суғуриб олинади. Ундан кейин яна нина таг ипининг юқорироғидан бироз орқага (ўнг томонга) ёки олдинга (чап томонга) қайтариб санчилади. Сўнгра ипининг остидан олдинга (чапга) томон тортиб олинади. Шу ўсинда таг ипининг охиригача такрорланаверади.

Тагликнинг иккинчи ипини биринчи сининг пастрогидан ўтказилади, учинчи сини иккинчисидан пастроқ ва ҳ. к. Уларнинг ҳар бири матога майдада чоклар билан чатилади. Тагликнинг или фақат чапдан ўнга ўтказилади, чоклар эса орқа томонга, яъни ўнгдан чапга қараб боради. Чок бутун мато бўйлаб бир томонга (ўнг ёки чапга) баробар оралиқда ағдарилган бўлиши лозим. Таг ипини тиккасига ҳам ўтказиш мумкин. Бу ҳолда таг или фақат пастдан юқорига қаратади, яъни «ўзидан» бошлаб тортилади; шунда чоклар юқоридан пастга яъни «ўзига томон» ўтказилади.

Тўшама иплар тик ётқизилганда чок иплари қўйидагича туширилади. Ип ўтказилган нина нусханинг юқори четидан, матонинг тескари томонидан таг ипининг чап томонидан ўтказилади. Сўнгра, таг ипини ушлаб туриб, нинани орқага қайтариб, яъни юқорига қаратиб санчилади; таг или мана шу иккинчи нина санчилган жойдан чапда қолади. Тўшаманинг биринчи или шу тартибда ўтказилади. Шундай қилиб, таг иплари кўндаланг бўлганда ҳам, тикка бўлганда ҳам уларга чирмашадиган чоклар бир-биридан бироз узоқроқда ва хиёл қия ҳолда

дующим прихватом их поперечными стежками.

В горизонтальном направлении от одного края зашиваемого орнамента к другому проводится длинная нить настила (нах), которая затем прикрепляется к ткани мелкими перехватывающими их стежками (захм).

Это делается так. С левого края зашиваемого рисунка извлекают иголку на лицевую сторону ткани и, протянув нить настила направо по горизонтали, кладут ее на ткань. На правой стороне контура рисунка вкалывают иголку по линии нити настила, а на изнанке ткани ее направляют опять налево и чуть косовниз, набирают несколько нитей ткани и извлекают ниже нити настила. Далее снова иголку вкалывают выше настила, несколько отступают назад (направо), или вперед (налево), а извлекают ее ниже нити настила и всегда впереди (налево). Так повторяется до конца нити настила. Вторая нить настила проводится ниже первой, третья — ниже второй и т. д. Нити настила проводятся только слева направо, а стежки идут уже в обратном направлении, т. е. справа налево. Причем стежки необходимо класть с одним наклоном (или направо, или налево) и на одном и том же расстоянии по всей вышивке.

Нити настила можно проводить и в вертикальном направлении. В этом случае прокладку нити начинают только снизу вверх, т. е. «от себя», тогда стежки идут сверху вниз, т. е. «к себе».

При вертикальных нитях настила стежки прикрепляются следующим образом. Иголка с ниткой на верхнем крае узора извлекается с изнанки ткани по левую сторону нити настила. Далее, перехватив нить настила, иголку вкалывают отступая назад, т. е. кверху, и

тушади; нусханинг устида диагональ чок ҳосил бўлади. Бунда майда чоклар матонинг ўнг томонида, йириклари эса чап томонида ҳосил бўлади (1 таблица). Матонинг ўнг томонидаги чокларнинг энг узуни 3 мм гача етади.

Бажарилиш принципи бир хил бўлган босма чокнинг бир неча тури бор. Улар бир-биридан ташки кўрининши билан ажралиб туради. Бу фарқ чокларнинг узунлиги, тўшама ипида жойлашган ўрни ва йўналишидан ҳосил бўлади.

а) Тўшаманинг узунроқ чоклари билан (3 мм гача) тикилиши захмаш дароз (2 таблица) дейилади.

б) Тўшаманинг жуда қисқа «думалоқ» чоклар билан тикилиши захмаш лўнда (3 таблица) дейилади.

в) Тўшама босма чок учун умумий бўлган қўш чокда тикилганда икки чок ораси жуда яқин бўлиб, кейинги икки қўшалоқ чоклар оралыри эса бир оз очиқ бўлади (4—5 таблицалар).

г) Тўшаманинг «донача» (зирадўзи) чоклар билан тикилиши кесишуви майда чоклар бири иккинчисининг остига эмас, балки қатордаги ҳар бир чок аввалги икки чокнинг орасига тушади. Бу чок шаклда диагональ эмас, четон тўқимасини эслатади. (6 таблица.)

Чокнинг гўзал чиқиши учун ипнинг сифати катта аҳамиятга эга. Агар тўшаманинг или яхши пишитилган бўлса, газмолга зич ўрнашади, тикилаётган гулнинг бўртмаси эса кесишган чоклар билан ҳосил қилинади (бу усул Самарқандга хосдир). Аксинча, агар тўшама или хом пишитилган бўлса, таранг тортилмайди. Натижада чок газмолда бўртиб турмайди; чокларнинг орасида бўшлиқлар ҳосил бўлади.

Босма чок турларидан бирини канда хаёл дейилади. Канда хаёл ҳам худди босманинг ўзидаи бажарилса-да, лекин

нить настила остается слева от этого второго прокола. Так проводят первую нить настила до конца. Вторая нить настила кладется слева от первой и т. д. Таким образом и при горизонтальных и при вертикальных нитях настила прихватывающие их стежки ложатся на некотором расстоянии друг от друга и чуть наискосок, образуя диагональный зашив поверхности узора. При этом на лицевую сторону ткани выходят мелкие стежки, а длинная часть их остается на левой стороне (табл. I). Наибольшая длина стежков на правой стороне достигает 3 мм.

Шов басма имеет несколько разновидностей, одинаковых по принципу выполнения, но отличающихся по внешнему виду. Эти отличия получаются в зависимости от различной длины стежков перехвата, их расположения и направления на нитях настила:

а) зашив настила продолговатыми стежками прикрепа (до 3 мм) (захмаш дароз) (табл. 2);

б) зашив настила очень короткими «круглыми» стежками (захмаш лўнда) (табл. 3);

в) зашив настила двойными стежками обычной для басмы длины — два стежка делаются совсем рядом с очень маленьким промежутком между ними, а следующие два — через некоторое расстояние (табл. 4—5);

г) зашив настила «зернышками» (донача, зирадузи) — мелкие стежки прихватов делаются не один под другим, а каждый стежок последующего ряда помещается между двумя стежками предыдущей нити настила. Этот зашив дает зернистую фактуру, и шов производит впечатление рябинок, зернышек, а не диагоналей (табл. 6).

Большое значение в изменении вида зашива имеет качество ниток. Если нит-



лидаги каштада газмолнинг тескари томонидаги гул нусхали иплар кўринмайди дейиш мумкин; бунда чокларнинг диагональ йўналиш бўйича кесишув жойидаги нуқталаргина орқа томонига ўтади. Босманинг қолган барча турларида мато орқасида — қийшиқ кесишувлар ўртасида узун-узун иплар ҳосил бўлади.

Босма чок билан тикилган гул нусхаларнинг четига деярли ҳамиша йўрма «занжир» тикиб чиқилади. Унинг ранги гул нусханинг рангидан кескин фарқ қиласи. Шунингдек, бу йўрма чок машина билан эмас, балки нина билан бажарилади. Канда хаёл чоки бўлса ҳеч қандай бошқа чоклар билан ҳошияланмайди.

Босма чок ва унинг тури тиллари асосан тирик декоратив қашталарда қўлланилади, майдага кашталарда учрамайди.

Самарқандда қадим замонларда канда хаёл тўғри чизиқли ҳошияларда (оба ёки сув нақшида) тикилар эди. Шунингдек, у майдага кашталарда ҳам ишлатилган. Ҳозирги вақтда у фақат дўппи тикишда қўлланилади. Босма чок, кўп меҳнат талаб қилишига қарамай, Узбекистоннинг барча районларида қўлланилади.

Чинда хаёл ёки доврупоя кесма чоклар ишлатилмайдиган икки ёқлама сидирга чоклашdir (9 таблица). Тўшама ип тикиладиган нақшнинг бир четидан иккинчи четигача оддий чок билан «нинани олдинга томон» ёки «ўзига томон» саншиб тикиб чиқилади. Газмолга охирги чокдан олдинга қаратада нина санчганда, уни ҳамма вақт бир неча ипдан кейин ўтказилади. Лекин газмолнинг тескари ёки ўнг томонидан ҳосил бўлган кесиshmанинг узунлиги бир хилда бўлиши керак. Газмол 180° айлантирилади ва гул нусханинг қарама-қарши томонидаги аввалги чокдан тескари томонга қараб тикилаверади, яъни нина биринчи марта қайерга қадалган бўлса,

стежком зацепляет соседний верхний стежок нити прихваты, а проколы делают у самой нити настила. Таким образом, стежки образуют сплошные, чуть извилистые линии, идущие поверх настила в диагональном направлении (табл. 8).

Вышивки, выполненные швом кандахайоль, отличаются от других видов басмы и по изнанке. При шве кандахайоль узор на изнанке ткани почти свободен от нитей; здесь выступают лишь редкие точки от коротких стежков перехвата, идущие в диагональном направлении. При всех остальных видах басмы узор на изнанке почти сплошь заполнен длинными нитями косых стежков перехвата.

Узоры, выполненные швом басма, почти всегда обрамляются петельным швом «цепочкой» — юрма, цвет которого контрастирует с цветом самого рисунка; причем часто юрма выполняется иглой, а не машиной. Шов кандахайоль вообще не окантовывается другими швами.

Шов басма со всеми его разновидностями применяется в основном в крупных декоративных вышивках. В старину в Самарканде швом кандахайоль вышивались только прямые линии каймы (оба, или сув), а также выполнялись мелкие детали; в настоящее время здесь он применяется лишь для вышивания тюбетек. Шов басма, несмотря на свою трудоемкость, широко бытует до настоящего времени среди населения всех районов Узбекистана.

Чиндахайоль, или дуруйя — это двусторонний, плоский зашив поверхности прерывающимся настилом, без применения перехватов (табл. 9). От одного края зашиваемого орнамента до другого нитка настила проводится обычновенным швом «иголку вперед», или к себе, пропуская нитку в материю через не-

ташқи күрниси жиҳатидан босма чокнинг тасвирланган ҳамма хилларидан кескин ажралиб туради.

Канда хаёл чокида ҳам тўшама ип икки хил ҳолатда — тик ёки ётиқ ҳолатда бўлиши мумкин. Унинг босма чокдан асосий фарқи шундаки, бунда тўшама ипини чапдан ҳам, ўнгдан ҳам ўтказа бериш мумкин. Бу ип кўндалангига ўтказилганда у, ўнг томондан бошланади, тик ўтказилганда эса настдан ҳам, устдан ҳам бошлиш мумкин.

Канда хаёл чокининг ўзи икки хилдир.

1. Канда хаёлда ҳам тўшама ип чатиб чиқилди, бироқ бу чоклар босмадагидан фарқ қиласди. Бу фарқ шундаки, чок худди босмадагига ўхшаб, газмолниг ўнг томонига чатилганда, тўшама ипнинг юқорисига тушади. Каштачи газмолниг орқа томонидаги нина қадаладиган нуқтадан бирмунча четлаб чок солади. Натижада кесишма чокнинг узун қисми газмолниг ўнг томонида, майда чоклар эса газмолниг чап томонида қолади. Чок ҳар қаторда хиёл қиялатилган ҳолда устма-уст тушади. Каштанинг тикилиш услуги худди новдадан тўқилган саватни эслатади (7 таблица).

2. Таг ипнинг биринчи боғланиши канда хаёлнинг оддий усулида бажарилади, яъни тўшама ип газмолниг ўнг томонида узунчоқ чоклар ҳосил бўлади. Лекин, каштачи тўшаманинг навбатдаги қаторини тикаётганида, ҳар бир чокни тўшама ипнинг устидаги ён чоки билан боғлайди, нинани эса тўшама ипнинг шундайгина устига уралади. Шундай қилиб, чоклар тўшама устига диагональ йўналишдаги илон изли чизиқлар ҳосил қилиб тушади (8 таблица).

Канда хаёл усулида тикилган каштларнинг тескари томонига қараб туриб ҳам уларни босманинг бошқа турларидан ажратиш мумкин. Канда хаёл усу-

ки настила туго скручены, то они плотно прилегают к ткани и ложатся глубоко, являясь фоном, а рельеф создается стежками перехватов (этот прием существует в Самарканде). Пухлая же, слабо скрученная нить настила не натягивается и образует валики между рядами стежков, а сами стежки ложатся глубже.

Одним из видов басмы можно считать шов, известный под названием **канда-хайоль**. Принцип выполнения его тот же, но по внешнему виду он резко отличается от всех описанных видов басмы.

При шве канда-хайоль нити настила также могут иметь два положения: горизонтальное или вертикальное. В отличие от басмы здесь прокладку нити настила можно начинать и слева и справа — при горизонтальном, и сверху и снизу — при вертикальном положении.

Шов канда-хайоль в свою очередь имеет два варианта.

1. Нити настила при канда-хайоле также прихватываются стежками, однако отличными от стежков басмы: делая верхние проколы, которые, как и при басме, располагаются выше нити настила на лицевой стороне ткани, вышивальщицы отступают далеко от точки извлечения иголки с изнанки ткани. Таким образом, на правой стороне ткани остается длинная часть стежков прикрепа, мелкие же стежки оказываются на левой стороне ткани. Стежки в каждом ряду делаются один над другим, с несколько наклонным направлением. Фактура вышивки напоминает фактуру плетенной из прутьев корзины (табл. 7).

2. Прихват первой нити настила происходит обычным для канда-хайоля приемом, т. е. прикрепление настила на правой стороне ткани идет продолговатыми стежками. Но, выполняя следующие ряды прикрепов, мастерица каждым

ўша ердан бошлаб тескари йўналишда тикилади. Шундай қилиб, иплар нақш солинган газмолнинг ҳар икки томонида ҳам ҳосил бўлади. Чинда хаёл нускаси «ўзига томон» йўналишда тикилади.

Чинда хаёл ёки даврупоя чоки майди буюмларда — рўмлларда, сочиқларда, умуман тикилган каштанинг ўнгидаги ҳам, тескарисида ҳам кўринадиган буюмларга туширилади. Қадимги рўмлларнинг барғ шаклидаги нақши шу чок билан тўлдирилар эди.

Чинда хаёл чоки кўпроқ Фаргона водийси билан Тошкент областида тарқалган.

Хомдўзи ёки хом ипак икки ёқламатикиладиган оддий текис чокдир. Хомдўзи чокида тўшама ип тик ёки бир оз қия (ўнг томонининг охири кўтарилиган, чапи эса туширилган бўлади (10 таблиса).

Хомдўзи ўтмишда Фаргона водийсида кўп тарқалган эди. Фақат дўппининг нозик гулларигина эмас, балки ҳар хил мақсадларда фойдаланиладиган чойшаплар ҳам хом ипак билан тикилар эди. Бу чок Самарқанднинг баъзи районларида яқин вақтлардан бери қўллана бошлади. Белбоқса нозик геометрик нақшлар тикишда чинда хаёл чокининг ўрнига хомдўзи чоки тикила бошланди.

Ироқи. Узбекистонда бу чокнинг икки турни бор: буларни терма ироқи ва ироқи дейилади. Терма ироқи — бир-бирига кўндаланг кесишиб ўтадиган қия чизиқлардан иборат. Аввал бир йўналишда қия чизиқлар туширилади, кейин ўша жойдан тескари томонга бошқа қия чизиқлар тикилади. Газмолнинг тескари томонида икки ипакдан-иборат қисқа ётиқ чизиқлар ҳосил бўлади, чунки каштачилар гул тикишини «ўзидан», яъни пастдан юқорига қаратиб бошлийдилар.

Ироқи билан терма ироқи ташки кўри-

сколько нитей, все время вперед от последнего стежка; причем прихваты и с левой и с правой сторон ткани должны быть одинаковой длины. Затем ткань поворачивается на 180° и от противоположного края орнамента шьется тем же швом в обратном направлении. Иголка втыкается туда же, куда втыкалась первый раз. Таким образом, орнамент оказывается одинаково плотно заполненным с обеих сторон ткани. Чинда-хайоль шьется по направлению «к себе».

Шов чинда-хайоль, или дуруйя применяется в мелких изделиях — платках, полотенцах, — у которых могут быть видны и лицевая сторона и изнанка; в старинных платках этим швом заполняется в основном лиственный узор.

Шов чинда-хайоль более всего распространен в районах Ферганской долины и Ташкентской области.

Хомдузи, или хомипак — это обыкновенная двусторонняя плоская гладь. При шве хомдузи нити настила располагаются или прямо (вертикально), или несколько косо (правый конец приподнят, левый опущен) (табл. 10).

Шов хомдузи в прошлом был наиболее популярен в районах Ферганской долины, где им выполняли не только изящные узоры на тюбетейках, но и на крупных покрывалах различного назначения. В некоторых районах (Самарканд) этот шов стал употребляться недавно вместо шва чинда-хайоль для вышивания поясных платков с тонким геометрическим узором, который так и именуется «узор для глади» — хомдузи-нуска.

В Узбекистане различают два вида шва ироқи: «терма ироқи» и «ироқи». Терма ироқи — это полный крест с двумя наклонными пересекающимися линиями. Выполняется как обычный крест. Сначала прокладывают наклонные ли-

ниши жиҳатидангина эмас, балки бажарилиши жиҳатидан ҳам фарқ қиласди. Тўшаманинг тик или нақшнинг пастки четидан юқорисига ётқизилади. Кейин бу ипни майда, жўндаланг текис чоклар кесиб ўтади. Бу жўндаланг чоклар юқоридан пастга қаратса «ўзинга томон» йўналади. Чокларнинг узунлиги ва уларнинг оралиги газмолнинг ҳар икки томонида бир хилда бўлиши керак. Тўшаманинг иккинчи или ҳам худди шу йўналишда пастдан юқорига томон тортилади, лекин бу ип биринчи ипнинг чап ёнидан ўтказилади ва ҳоказолар (11 таблица).

Бу чокларнинг ҳар бири икки хил усулда бажарилади:

Санама ироқи (ёки санама-терма ироқи) газмолга нақш туширилмасдан, кесма чизиқларнинг сонига ва нусхасига қараб тикилади, моҳир каштасида эса намунага қарамасдан ҳам тикаверадилар. Чизма ироқи (чизма-терма ироқи) да нақшнинг нусхаси аввал кашта тикиладиган газмолга (сиёҳ ёки қалам билан) туширилади. Еки унга бўронбой тикиб чиқилади, нақш гуллари ҳам эркин равишда тикиб чиқилаверади.

Ироқи Қашқадарёнинг юқори қисмларida энг севимли нусхалардан ҳисобланади. Авваллари бу ерларда йирик декоратив кашталарни — сўзана, ироқи-гилам, ҳар хил чойшаплар, ёпиқлар (отлар учун), шунингдек, ҳар турли майда буюмларни шу нусха билан тикардилар. Узбекистоннинг бошқа районларида бу чок фақат дўппи, халта, хуржун, филоф ва шунга ўхшаш майда буюмларда ишлатиларди. Ҳозирда эса ироқи чок Узбекистоннинг ҳамма обласларida кийимларга, дўппиларга гул тикишда ишлатилади. Шаҳрисабз районида ҳам йирик буюмларга гул тикишда бу чок камдан-кам ишлатиладиган бўлиб қолди.


нини в одном направлении, потом идут в обратном, делая проколы в прежних местах. На изнанке ткани получается столбик коротких горизонтальных линий, состоящих из двух ниток, т. к. узбекские мастерицы вышивают в вертикальном направлении, причем начинают снизу, т. е. «от себя».

Шов ироки отличается от терма ироки как своим внешним видом, так и выполнением. От нижнего края узора до верхнего кладется вертикальная нить настила. Затем она пересекается наискосок мелкими ровными стежками, идущими по направлению «к себе» (сверху вниз) на незначительном расстоянии друг от друга. Длина стежков и расстояние между ними с обеих сторон ткани должны быть одинаковы. Вторая нить настила проводится в том же направлении снизу вверх, но кладется рядом с первой и обязательно слева от нее и т. д. (табл. 11).

Каждый из этих швов может быть выполнен двумя способами.

Санама ироқи (или санама терма ироқи), т. е. «счетный ироки», делается без нанесения узора на ткань, узор вышивается со счетом крестов по образцу, а хорошие мастерицы работают даже по памяти. При чизма ироқи (чизма терма ироқи), т. е. «начертанный ироки», контур узора сначала наносится непосредственно на вышиваемую ткань тушью (чернилами или карандашом) или на нее накладывается и пришивается буранбой, и узор зашивается по рисунку с произвольным расположением внутренних деталей и расцветки.

Шов ироки является излюбленным швом в верховых Кашка-Дарьи. Прежде здесь этим швом выполняли как прекрасные крупные декоративные вышивки — сузаны, ироқи-гилам, различные покрывала, попоны, так и всевозможные мелкие



Ироқи нусха жуда қадимги нусхалар дандир. У Урта Осиёнинг бошқа республикаларида ҳам кенг тарқалган.

Йўрма ҳалқага ўхшаш «занжирсиз мон» чокдир. У йўрма нина ёки темирдан ясалган илмоқли бигиз билан тикилади. Кашта тикиладиган газмол чамбаракка тортилади; чамбаракнинг бир четидан тик ёки хиёл қия қилиб ушлаб турилади. Ипни газмолнинг паст томонидан чап қўл билан ушлаб туриб, газмолнинг юқори томонига ўнг қўл билан илмоқли нина санчилади. Илмоқли нина пастга ўтган ҳамон унга чап қўлдаги ип илинади-да, ҳосил бўлган тугунчадан юқорига тортилади. Иккинчи ва ундан кейинги илма чоклар ҳам шу тақлидда унинг ёнидан худди шу усулда туширилаверади. Буни тиккасига, яъни «ўзидан» ва «ўзига томон» тикилади, ётиғига, яъни — чапдан ўнгга томон, ўнгдан чапга эса тикилмайди.

Йўрма чок нина билан «ўзига томон» йўналишда тикилади. Бунда нинага ўтказилган ип чап қўл билан ушлаб турилади-да, газмолнинг ўнг томонига санчилади, сўнгра газмолнинг ўнг томонидан, уч-тўрт тўшами ипидан пастроқقا санчилади — газмолдаги ип нина остида қолиши керак. Нинанинг кейинги ҳар бир санчилиши аввалгидек бўлиши керак (12 таблица).

Йўрма чок нусхаси сидирға тикишда қўллангани каби, бошқа чок билан тикилган мақшларнинг атрофини айлантириб чиқиша ҳам ишлатилади.

Бундан ташқари ҳар хил нозик чизиқлар — гул ва баргларни асосий шохга улайдиган бандлари, майда ўсимликларнинг жингалак учлари ва шуларга ўхшаш нақшлар шу чок билан тикилади. Йўрма чок каштанинг ҳамма турларида қўлланади.

Хозирги вақтда йирик декоратив буюм-

изделия. В других районах Узбекистана этот шов употреблялся исключительно в мелких вещах — тюбетейках, мешочеках, чехлах и т. д. Сейчас шов ироқи обильно применяется в украшении одежды, тюбетеек и т. д. во всех областях Узбекистана. Вышивка же крупных изделий этим швом резко сократилась даже в Шахрисеъбском районе.

Юрма — это петельный шов «цепочки». Выполняется вручную иглой или при помощи маленького железного крючка бигиз. Ткань, на которой вышивают крючком, натягивается на пяльцы чамбарак, пяльцы находятся в вертикальном или в несколько наклонном назад положении. Держа нитку в левой руке с нижней стороны ткани, правой рукой вкалывают крючок с верхней стороны ткани. Как только крючок оказался внизу, на него накидывают левой рукой нитку и вытаскивают получившуюся петельку наверх. Рядом делают таким же образом вторую и следующие петельки. Шьют по вертикали — «от себя» и «к себе», по горизонтали — слева направо; справа налево не шьют.

Шов юрма выполняется и иглой, но только в одном направлении — «к себе». Иголку с ниткой выводят на лицевую сторону ткани; придерживая нитку большим пальцем левой руки, вводят иглу с лицевой стороны в тот же прокол и, направив ее вниз на 3—4 нити ткани, выводят опять на лицевую сторону. На ткани нитка должна оставаться под иглой. Каждый следующий прокол делается обязательно в предыдущий (табл. 12).

Шов юрма используется как для сплошного зашива узора, так и для узко специальных целей: в качестве контурной линии, обводящей основной узор, для всевозможных тонких линий — стебельков, соединяющих цветы и листья с

ларни тикишда асосан попур чоки қўлланилади. Попур — ўша йўрмачалқа чокнинг ўзи, аммо буниси машинада тикилади.

БЕЗАҚ ЧОКЛАР

Безак чокларнинг кенг таржалгани юқорида айтиб ўтилган йўрма, илмоқ, чамак, баҳя каби чоклардир.

Илмоқ — бу ҳалқа чок бўлиб, фақат нина билан тикилади. У икки турга бўлинади: а) яктарафа — б) дутарафа.

Яктарафа илмоқ чоки фақат бир томондан ҳалқа бўлиб, бир-бирига боғланади, дутарафа илмоқ эса ҳар икки томондан ҳалқа бўлиб боғланади.

Яктарафа илмоқ чоки горизонтал йўналишда чапдан ўнгга қаратади. Ип ўтказилган нина аввал газмолнинг ўнг томонига санчилади, сўнгра ипни чап қўлнинг бош бармоғи билан ушлаб туриб, нинани юқоридан пастга тиккасига ўтказилади. Нинани сугуриш пайтида ипни қўйиб юборилади, лекин ип албатта нинанинг остида қолиши керак, шундагина ҳалқа ҳосил бўлади (13 таблица). Бу чокнинг бошқа турлари ҳам бор. Унинг бажарилиши ҳам юқоридагига ўхшаш. Фақат у тик ўтказилган ипнинг кия бўлиб қолиши билан фарқ қиласди. Бунинг учун нинани газмолнинг ўнг томонидан (ўнгга) сал олдинроқ сурниб қадалади, сугуришда эса орқага (чапга) қайтариб тортилади. Бу чок фақат юқоридан пастга, яъни «ўзига» қаратади бажарилиши мумкин (14 таблица).

Икки ёқлама ҳалқа бўлиб боғланадиган дутарафа илмоқ чоки икки хил бажарилади. Биринчи усул бир ёқлама ҳалқа ҳосил қилиб тикиш бўлиб, у икки хил принципга асосланади. Белгиланган чизиқнинг охиригача бу чок билан тикилиб бўлгандан кейин газмолни 180° айлантирилади; яна ўша бир ёқлама

основной втекой, концов тонких растительных завитков и т. д.

Шов юрма употребляется во всех видах вышивок — и крупных и мелких.

В настоящее время при вышивке крупных изделий в основном применяют шов попур, тот же петельный шов юрма, но выполненный на машине.

ОДЕЛОЧНЫЕ ШВЫ

Наиболее известными отделочными швами являются швы юрма, описанный выше, ильмак, чамак, баҳя и др.

Шов ильмак — это петельный шов, выполняющийся только иглой. Он разделяется на два вида: а) яктарафа — односторонний, б) дутарафа — двусторонний.

Шов яктарафа ильмак имеет петельки только с одной стороны, шов дутарафа ильмак — с обеих сторон.

При яктарафа ильмак шьют в горизонтальном направлении, слева направо. Сначала иголку с ниткой извлекают на лицевую сторону ткани, а затем ее вкалывают вертикально сверху вниз, придерживая нитку большим пальцем левой руки. В момент вытаскивания иголки нитку отпускают, причем нитка обязательно должна остаться под иглой — тогда получается петелька (табл. 13). Имеется другая разновидность этого шва. Принцип ее выполнения тот же; она отличается лишь тем, что вертикальная нить лежит косо. Для этого иголку вводят в ткань несколько впереди (направо), а выводят ее, отступая назад (налево). Этот шов можно выполнять только по вертикали сверху вниз, т. е. «к себе» (табл. 14).

Двухсторонний петельный шов дутарафа ильмак выполняется двояко. Первый способ основывается на принципе одностороннего петельного шва. Прошив

ҳалқа ҳосил қилиб тик ипларнинг қатор ораси тикиб чиқилади. Шундай қилиб, бу йўлнинг ҳар икки томонида ҳалқа ҳосил бўлади (15 расм). Яктарафа илмоқ каби чапдан ўнг томонга ётиқ йўл бўйлаб ҳам тикилади.

Иккинчи усул бошқачароқ бажарилади. У фақат тиккасига — «ўзига томон» тикилади. Ипли нина газмолнинг ўнг томонида қадаб, ётиқ чизиқ бўйлаб чап томондан сугуриб олиниади. Чап қўлнинг бош бармоғи билан ушлаб турилган ва бир оз орқага сурилган ип нинанинг остида қолиши керак. Натижада дастлабки, лекин ҳозирча бир ёқлама бўлган ҳалқа чок вужудга келади. Сўнгра, унинг ўнг томонидан яна нина қадаб, чапдан ётиқ ҳолатда сугирилади. Лекин бу иккинчи ва ундан кейин ўнг томонга уриладиган ниналарни салқароқ тутувчи вертикал ипдан юқорига аввалги ҳалқа чокнинг ичкарисига қадалади. Мана шунинг ўзи ўнг томон ҳалқасини ҳосил қиласди. Нинани чапдан чиқарилганда эса, вертикал ип ундан юқорида қолади, чап ёқ ҳалқаси бош бармоқ билан ушлаб турилган ва нинани чиқарганда унинг остида қоладиган ипдан ҳосил бўлади (16 таблица).

Тўрт ҳолатнинг ҳаммасида газмол орқасида қалта ҳамда тўғри ёки қия параллель чизиқлар вужудга келади.

Бир ёқлама илмоқ, айниқса вертикал ипли илмоқ, босма чок билан бажарилганда (14 табл.) баргли нусхаларнинг ҳошиясини тикишга хизмат қиласди. Икки ёқлама илмоқ каштанинг марказини чегаралайдиган йўл-йўл (оба, сув) чизиқларни тикишда, газмолнинг четларидаги ҳошияларни тикишда қўлланади. Узбек кашталарида газмолнинг четига жияклар тутилади ёки ҳар хил ҳошиялар тикиб безалади. Бу усул Узбекистоннинг барча районларида кенг тарқалган.

этим швом до конца намеченной линии, ткань поворачивают (на 180°) и снова шьют тем же односторонним петельным швом, делая проколы между вертикальными нитями первого ряда. Таким образом, петли получаются с обеих сторон этой полоски (табл. 15). Шьют, как и яктарафа ильмак,— по горизонтали слева направо.

Второй способ выполняется иначе. Шьют только в вертикальном направлении «к себе». Иголку с ниткой, выведенную на лицевую сторону ткани, вкалывают справа и выводят по горизонтали слева. Нитка, придерживаемая и несколько отводимая назад большим пальцем левой руки, должна оставаться под иголкой. Получается первая, но пока еще односторонняя петля. Далее снова делают прокол справа и выводят иголку горизонтально слева. Однако делая этот второй и все последующие проколы с правой стороны, иголку втыкают выше вертикальной нити, которую оставляют слегка свободной, внутрь предыдущей петли; это и образует петлю с правой стороны. Выводя же иголку слева, вертикальную нить оставляют выше ее, и петля с левой стороны образуется ниткой, которая придерживается большим пальцем и остается под иголкой при ее выводе (табл. 16). Во всех случаях с изнанки ткани образуются короткие параллельные линии, лежащие или прямо, или наклонно.

Односторонний ильмак, в особенности при наклонной вертикальной нити (табл. 14), служит для окаймления лиственного орнамента, выполненного швом басма. Двусторонний ильмак употребляется исключительно для вышивания полосок (оба, сув), ограничивающих кайму как от центрального поля вышивки, так и от края ткани. В узбекских вышивках края ткани подрубаются или

Чамак ёки ҳунарий чоклари рус каштацилари ўртасида «козлик» номи билан машҳурдир. Чамак чоки чапдан ўнга қарата бошланади ва икки параллель чизиқ бўйлаб бажарилади. Ипли нина ўнг томондан санчилади. Нина газмол ипининг ётиқ йўналишдаги бир неча қаторидан ўтказиб туриб чап томондан сугуриб олинади. Бу усул гоҳ юқориги, гоҳ пастки ёндош чизиқлар бўйлаб навбатма-навбат такрорланади. Пастки (ёки юқориги) чизиқ бўйлаб қадалган ҳар бир нина юқори (ёки пастки) чизиқда икки марта қадалган нинанинг ўртасига тўғри келади. Ип ҳамма вақт, албатта, нинанинг устида бўлиши керак (17 таблица).

Чамак чоки асосан дўппи, рўмollар ва шунга ўхшаган майда кашталарда қўлланади. Бу чок Узбекистоннинг ҳамма районларида машҳур.

Нинани «орқага қарата» уриладиган бу оддий чок — баҳя авваллари қўлда тикилар эди, ҳозир эса тикув машинасида бажарилади. Баҳя Узбекистоннинг барча районларида ишлатилади. У кўпинча кийимларни безашда қўлланади.

Бу чокларнинг кўплари келиб чиқиши жиҳатидан турли этник группаларга таалуқли бўлган халқларнинг каштачилик тажрибасида ҳам учраб туради.

Хомдўзи, терма-ироқи, чамак, баҳя, йўрманинг оддий турлари шулар жумласидандир. Аммо босманинг барча турлари ва йўрма ҳамда ироқининг баъзи турлари ўзига хос хусусиятларга эга. Бу чоклар фақат ўзбек ва тожикларнинг кашталарида учрайди ва кашта гулларига, ўзбек декоратив кашталарига хос кўркамлик ва жозиба баҳш этади.

Минг йиллар давомида халқ каштачилигига тажрибадан ўтган бу чоклар ҳозирги каштачилик санъатимиизда фойдаланилмоги лозим.

украшаются обшивкой из самых различных тесемок.

Шов чамак, или хунари известен среди русских вышивальщиц под названием «козлик». Шов чамак начинают шить слева направо и исполняют по двум параллельным линиям. Вколов иголку с ниткой и набрав несколько нитей ткани в горизонтальном направлении, выводят ее слева. Этот прием повторяется попарно, то по верхней, то по нижней линиям, параллельным друг к другу. Причем каждый прокол по нижней (или верхней) линии приходится между двумя проколами на верхней (или на нижней) линии. Нитка все время должна быть обязательно поверх иголки (табл. 17).



Шов чамак употребляется в основном в мелких вышивках. Распространен он по всем районам Узбекистана.

Бахъя — это обычная строчка «иглой назад», которая прежде выполнялась от руки, а теперь — при помощи швейной машины. Бахъя распространена по всему Узбекистану и применяется большей частью для украшения одежды.


Некоторые швы, применяемые в узбекском вышивальном искусстве, встречаются в вышивальной практике народов различного этнического происхождения. Таковы хомдузи, терма ироки, чамак, бахъя, простейшие виды шва юрма. Зато совершенно своеобразны швы басма во всех разновидностях и отдельные виды швов юрма и ироки. Они встречаются почти исключительно в вышивальной технике узбеков и таджиков, и создаваемая этими швами выразительная фактура прекрасно подчеркивает четкость и монументальность узоров.



Художественные достоинства этих швов, проверенные тысячелетней практикой, должны быть использованы в вышивальном искусстве наших дней.



ТАБЛИЦАЛАР
ТАБЛИЦЫ







1



















































16





ТАБЛИЦАЛАР РУИХАТИ

1. «Босма» чоки
2. «Босма» чокининг бир тури: «захмаш дароз».
3. «Босма» чокининг бир тури: «захмаш лўнда».
4. «Босма» чоки. Кўш чок (биринчи вариант).
5. «Босма» чоки. Кўш чок (иккинчи вариант).
6. «Босма» чокининг бир тури: «донача» ёки «зардўзи».
7. «Канда хаёл» чоки (биринчи вариант).
8. «Канда хаёл» чоки (иккинчи вариант).
9. «Чинда хаёл» ёки «доврупоя» чоки,
10. «Хомдўзи» ёки «хом ипак» чоки.
11. «Ироқи» чоки.
12. «Йўрма» чоки.
13. «Илмоқ як тарафа» чоки (биринчи вариант).
14. «Илмоқ як тарафа» чоки (иккинчи вариант).
15. «Илмоқ ду тарафа» чоки (биринчи вариант).
16. «Илмоқ ду тарафа» чоки (иккинчи вариант).
17. «Чамак» ёки «хунарий» чоки.

Рангли таблицалар

- I. Самарқанд каштаси. «Босма» чоки
- II. Самарқанд каштасининг детали — жияк гули. «Босма» чоки.
- III. Бухоро каштаси. «Босма» ва «йўрма» чоклар.
- IV. Шаҳрисабз каштаси. «Йўрма» чоки.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1. Обычный шов «басма».
2. Разновидность шва «басма»—«захмаш дароз».
3. Разновидность шва «басма»—«захмаш лунда».
4. Шов «басма» двойными стежками (первый вариант).
5. Шов «басма» двойными стежками (второй вариант).
6. Разновидность шва «басма»—«донача», или «зирадузи».
7. Шов «канда-хайоль» (первый вариант).
8. Шов «канда-хайоль» (второй вариант).
9. Шов «чинда-хайоль», или «дурдуйя».
10. Шов «хомдузи», или «хомипак»
11. Шов «ироки».
12. Шов «юрма».
13. Шов «ильмак як тарафа» (первый вариант).
14. Шов «ильмак як тарафа» (второй вариант).
15. Шов «ильмак дутарафа» (первый вариант).
16. Шов «ильмак дутарафа» (второй вариант).
17. Шов «чамак», или «хунарий».

Цветные таблицы

- I. Самаркандская вышивка, шов «басма».
- II. Деталь самаркандской вышивки — узор каймы, шов «басма».
- III. Бухарская вышивка, швы «басма» и «юрма».
- IV. Шахрисебзская вышивка, шов «юрма».

На узбекском и русском языках

Р. Рассудова

УЗБЕКСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШОВ

Гослитиздат УзССР — Ташкент — 1961

Редакторы: У. Шамсимухамедов, Л. Левина

Рассом К. Рудов

Техн. редактор Н. Курилова

Рассом редактор Г. Остапенко

Корректоры: М. Макеурова, С. Ветрова

* * *

Босмахонага берилди 2/1 1961 й. Босишга руҳсат этилди 25/IV 1961 й. Формати 84×106/16. Босма л. 2,5. Шартли босма л. 4,10. Нашр. л. 3,18+4 вклейки. Индекс: санъат. Р 06229. Тиражи 2000. УзССР Давлат бадий адабиёт нашриёти, Тошкент, Навоий кучаси, 30. Шартнома № 194/60.

* * *

УзССР Маданият министригиги Узгаваздатининг 1-босмахонаси. Тошкент, Ҳамза кўчаси, 21, 1961 й. Заказ № 813, Баҳоси 35 т.

35т.

ҮЗАДАБИЙНАШР